



چطور متوجه شویم که کامپیوتر قابلیت بوت از روی USB را دارد



Universal serial bus همانند USB است و همانطور که می دانید فلش USB ها مانند CD Rom و هارد اکسترنال و غیره.. کار می کند. USB برای موارد متفاوتی در کامپیوترها مورد استفاده قرار می گیرند مثلاً بوت ویندوز از روی فلش USB، اما نکته اینجاست که همه مادربرد ها از دستگاه های USB قابل بوت، پشتیبانی نمی کنند. کامپیوترهای های مدرن می توانند از هارد درایوها، دیسک درایوها، درایوهای شبکه و درایوهای USB بوت شوند، اما PC های شخصی که قبل از توسعه درایوهای USB ایجاد شده از بوت شدن از USB پشتیبانی نمی کنند. ولی اینکه مطمئن شویم کامپیوتر ما قابلیت بوت از دستگاه های USB را پشتیبانی می کند، چیز است که باید با مشاهده BIOS سیستم متوجه شویم.

کار چندان سختی نیست کافیه، مراحل را در ادامه همین مطلب دنبال کنید:

اگر کامپیوترتان خاموش است آن را روشن کنید و چنانچه روشن است برای وارد شدن به محیط بایوس باید آن را ریستارت کنید. پس از

روشن با فشردن کلیدهایی که شما به بایوس وارد می کنند، به Bios وارد شوید که معمولا کلیدهای F2 یا DEL می باشد.



پس از اینکه به Bios وارد شدید، به برگ نشان Boot وارد شوید و در آنجا هم با استفاده از Arrows key ها یا همان کلیدهای جهت نما به سراغ Advanced Boot Options یا Advanced BIOS Features رفته و با انتخاب آنها، Enter کنید.

سپس به Boot Device Priority وارد شوید و First Boot Device یا First Boot را انتخاب کنید.

اگر در اینجا USB به عنوان یکی از گزینه های بوت، در سیستم ارائه شده باشد، پس کامپیوتر شما می تواند از طریق USB بوت شود. در برخی کامپیوتر ها تا فلش USB به سیستم متصل نباشد آن را نمایش نمی دهد اما به محض متصل کردن فلش، آن را در لیست Boot Device Priority نمایش میدهد. عمدتا کامپیوترهای جدید از قابلیت پشتیبانی می مند و بیشتر این گزینه در کامپیوترهای قدیمی وجود ندارد و از آن پشتیبانی نمی شود.

مطالب مرتبط:

[نصب ویندوز از طریق فلش USB](#)

[فعال کردن Boot Log در ویندوز 10](#)

[فعال سازی Clean boot در ویندوز](#)

[تغییر اولویت بوت در کامپیوتر](#)

[نصب ویندوز در کمترین زمان](#)

[ایجاد فلش بوتیبل برای نصب ویندوز 11](#)

این مطلب به صورت اختصاصی، توسط آموزشگاه رایگان خوش آموز تولید شده است

لینک مطلب در سایت خوش آموز :

<https://khoshamoz.ir/index.php/post1076>